Gainscha Network Inc.





固件版本升级

操作说明

User Guide

编撰日期: 2022 年 1 月 17 日 编撰人: 周晗

www.gainscha.com.tw

- 1. 打印机通过 USB 接口连接电脑。
- 2. 打开打印机。
- **3.** 打开软件 FirmwareTool

Firmware Tool v2.3.2(r)	X
Communication	Printer Information
Port(T): • USB RS-232	BOST Version :
Select Connection:	BOT Version
GAINSCHAGS-2408D [USB006]	KENL Version
	Get Printer Info.
File Property	
File Type:	rsion Code:
Source(S) :	Open File(O)
BootUpdating Mode	
Upgrade(P) 🟠 About(/	4) 🥬 Exit(E) 🔀
Gainscha	Language : English(US)

4. 查看打印机是否连接电脑及软件**如下图: (机型** GS-2408D)

Gainscha Network Inc.

Firmware Tool v2.3.2(r)	×
Communication	Printer Information
Port(T): • USB ORS-232	BOST Version :
	BOT Version :
GAINSCHAGS-2408D [USB006]	KENL Version :
	Get Printer Info.
File Property	
	N
File Type : Ver	sion Code 4
Source(S) :	Open File(O)
BootUpdating Mode	
Upgrade(P) 🔶 About(A) 🤨 Exit(E) 🔀
Gainscha	Languaga : Fnglish/115)
Gajiiscila	

5. 点击 Open File(O)

FIRMWARE 1001 V2.3.2(r)	~
Communication	Printer Information
Port(]): • USB () RS-232	BOST Version : 1.0
Select Connection :	
GAINSCHAGS-2406T [USB003]	G1.0.1.14 KENL Version : G1.1.3.63R20-BAS
File Property	
File Type : Vers	sion Code :
Source(<u>S)</u> :	Open File(<u>O</u>)
BootUpdating Mode) 🤨 Exit(£) 🔀
Gainscha	Language: English(US) 🗸

www.gainscha.com.tw

6. 找到打印机所对应的型号与版本型号并点击。

名称	修改日期	类型	大小
@ GS-2206T_G1.1.3.63R20-BAS	2021/10/1 13:30	GDAC 文件	2,092 KB
@ GS-2208D_G1.1.3.63R20-BAS	2021/10/1 13:31	GDAC 文件	2,094 KB
@ GS-2406T_G1.1.3.63R20-BAS_211012	2021/10/12 10:19	GDAC 文件	2,100 KB
GS-2406T_PLUS_Std_G1.1.3.63R20-B	2021/10/1 13:28	GDAC 文件	2,101 KB
GS-2408D_G1.1.3.63R20-BAS	2021/9/16 15:32	GDAC 文件	2,104 KB
GS-3405T_G1.1.3.63R20-BAS_211012	2021/10/12 10:20	GDAC 文件	2,099 KB
(GS-3405T_PLUS_Std_G1.1.3.63R20-B	2021/10/1 13:33	GDAC 文件	2,099 KB

7.点击 Upgrade(P).

🝘 Firmware Tool v2.3.2(r)	×
Communication	Printer Information
Port([]): • USB CRS-232	BOST Version:
Select Connection:	BOT Version:
GAINSCHAGS-2408D [USB006]	KENL Version
	Get Printer Info.
File Property	
File Type: GS-2 108D Vers	ion Code : G1.1.3.63R20-BAS
Source(<u>S</u>) : C Users\Administrator\Desktop	\烧录文件\ Open File(<u>Q</u>)
BootUpdating Node	
Upgrade(P) 🛟 About(A) 🧭 Exit(E) 🔀
Gainscha	Language: English(US) 🔍

8.会弹出窗口并点击 Update 进行打印机程序升级。

Gainscha Network Inc.

Firmware Tool v2.	3.2(r)		\times
lommunication		Printer Information	
Port(T): 💿 USB 🔘	RS-232	BOST Version: 1.0	
Select Connection :		BOT Version : G1.0.1.14	
		- 🗆 🗙	
ile Proper	Model Name of File: GS	es are differnet, deing. 35-2408DC -21 08D	o. O-BAS
source(S)	Cancer Up		n File(O)
BootUpduung moue			
Gainscha		Language :	English(US)

注: 1.升级过程中打印机指示灯 会不断闪烁属于正常现象。

2.升级完成后打印机会发出 滴的声音,出现以上情况说明打印机程序已经完成升 级。

9.升级完成后页面会弹出一个窗口并点击确定。

www.gainscha.com.tw

Communication		Printer Information	
Port(T): • USB OR5-232		BOST Version:	
		1.0	
Select Connection :		BOT Version:	
	\sim	G1.0.1.14	
		KENL Version:	
		G1.1.3.60830	
		Get Finter Info	
File Property			×
ine rioperty			
File Type: GS-2408D	Upgrading co	mplete!Please restart the printer.	
			_
Source(S) : C:\Users\Admini		确定	
BootUpdating Mode			
	lprading.Please \	Wait	
	, 0,		
			-
Upgrade(P) 🟠	About(A)	🤨 Exit(E) 🔀	
Gainscha		Language : English(US)	-

10.点击 Get Printer Info.获取打印机当前程序版本。如 下图:

👘 Firmware Tool v2.3.2(r)		×
Communication		Printer Information
Port(T): • USB ORS-232		BOST Version:
		1.0
Select Connection :		BOT Version:
GAINSCHAGS-2406T [USB003]	N	G1.0.1.14
		KL." Version :
		G1.1.3.63K2U-BAS
		Get Printer Info.
File Property		
File Type:	Vers	sion Code :
Source(S) :		Open File(O)
BootUpdating Mode		
	About(A) 🙆 Evit/E) 🔯
Gainscha		Language : English(US)

注: 查看画框处打印机程序版本是否与之前 所版本一致 请参考图四。

11.完成打印机程序升级。